

Utilizzo di “Intestazioni / Piè di pagina” per personalizzare la firma di dominio


Il vostro Server ospita dei domini aziendali e uno o più amministratori desiderano inserire un logo in firma?

Questo tipo di personalizzazione è realizzabile sfruttando le potenzialità delle “Intestazioni / Piè di pagina...”, di seguito ne vediamo le modalità.

Impostazioni lato Server

E' innanzitutto necessario, come premessa, che sia abilitato l'utilizzo delle “Intestazioni / Piè di pagina” a livello globale. L'impostazione si trova al percorso [Posta > Servizio SMTP > Avanzate > Intestazioni / Piè di pagina > Attivo]. In questa sezione è eventualmente anche possibile definire delle intestazioni o piè di pagina da usare a livello globale.

E' poi necessario scendere nello specifico e andare ad impostare l'utilizzo delle “Intestazioni / Piè di pagina” sul relativo dominio, ovviamente trattandosi di una firma faremo riferimento al “Piè di pagina”. Si acceda quindi al percorso [Domini e account > Gestione > (dominio) > Opzioni > Intestazioni / Piè di pagina], si vada ad impostare le condizioni desiderate di applicazione della firma (solo verso destinatari remoti o anche verso quelli locali) e si indichi il percorso dove è ubicato il file da inserire.




Impostazioni lato Client

Andiamo ora a vedere le impostazioni lato Client necessarie affinché l'inserimento del file nel messaggio avvenga correttamente, prendendo in considerazione il WebClient di IceWarp.

L'impostazione fondamentale in composizione è il supporto di HTML e quindi nella webmail dell'account che spedisce il messaggio è necessario impostare [Strumenti > Opzioni > Posta elettronica > Preferenze > Formato messaggio > HTML].

In fase di visualizzazione, affinché la firma venga mostrata immediatamente, è necessario impostare [Strumenti > Opzioni > Posta elettronica > Generale > Mostra automaticamente le immagini esterne incluse]. Senza questa impostazione l'immagine verrà bloccata e verrà richiesto il permesso di mostrarla.



Chiaramente il destinatario del messaggio può utilizzare potenzialmente qualsiasi tipo di client e pertanto la visualizzazione dell'immagine dovrà sottostare alle specifiche condizioni da egli stabilite.

Il messaggio con firma, in assenza di particolari restrizioni, verrà mostrato come segue.



Aggiunta di parametri nella firma unificata

Una situazione che può risultare desiderabile è quella in cui si ha una firma di formato unificato contenente però una personalizzazione a livello di utente.

Questa situazione può essere raggiunta grazie alle variabili elencate nel file **variables.dat.html** all'interno della cartella **examples** nella root di installazione di IceWarp.

FASTflow S.r.l. – IceWarp Italia

Via A. Manzoni, 25 – 22040 Lurago d'Erba (CO)

Tel. 031-697457, Fax: 031-2280459

e-mail: info@icewarp.it

Web: www.icewarp.it

Se ad esempio si vuole inserire una firma unificata di questo tipo:

Nome Mittente
Reparto commerciale _ LaMiaAzienda

sarà sufficiente scegliere un "File piè di pagina testo" contenente quanto segue:

%%From_Name%%
Reparto commerciale _ LaMiaAzienda

Si tenga presente che la variabile **From_Name** è l'equivalente del nome dell'identità e di conseguenza potrebbe non essere unica nel caso in cui l'account sia stato configurato su diversi client.